


Konfigurację pokażemy na przykładzie fikcyjnego konta na serwerze poczta.gumed.edu.pl


Właściciel konta: **Jan Kowalski**

Nazwa konta: **jkowalski**


Przy pierwszym uruchomieniu programu powinien zostać uruchomiony kreator **Kreator kont**, jeśli tak się nie stało lub dodawane jest kolejne konto należy wybrać w menu głównym: **Narzędzia -> Konfiguracja kont**




Po pojawieniu się kolejnego okna, należy wybrać: **Dodaj konto**




Wówczas zostanie uruchomiony Kreator kont, w którym należy wybrać pole **Konto pocztowe** i kontynuować.




W kolejnym oknie trzeba uzupełnić dwa pola, pierwsze identyfikujące właściciela konta, najczęściej jest to imię, nazwisko lub pseudonim.



W kolejnym kroku należy wypełnić pole **Serwer poczty przychodzącej** i **Serwer poczty wychodzącej** – **poczta.gumed.edu.pl**



Następnie należy sprawdzić czy w polu **Nazwa Użytkownika** widoczny jest Twój login. W kontaktach poczty GUMed login jest to członek adresu e-mail znajdujący się przez znakiem „@”



W następnym kroku należy wpisać nazwę, używaną do oznaczenia konfigurowanego konta:

Kreator kont

Nazwa konta

Wprowadź nazwę, która będzie używana do oznaczenia tego konta (na przykład: "Konto osobiste", "Konto służbowe", "Grupy dyskusyjne").

Nazwa konta:

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Konfiguracja została zakończona, w podsumowaniu można zweryfikować czy na pewno wszystkie ustawienia zostały wprowadzone poprawnie.

Kreator kont

Konfiguracja zakończona

Kreator kont utworzy nowe konto używając poniższych danych. Czy wprowadzone dane są poprawne?


Nazwa konta:	jkowalski@gumed.edu.pl
Adres e-mail:	jkowalski@gumed.edu.pl
Nazwa użytkownika:	jkowalski
Nazwa serwera poczty przychodzącej:	poczta.gumed.edu.pl
Typ serwera poczty przychodzącej:	POP3
Nazwa użytkownika:	jkowalski
Nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP):	poczta.gumed.edu.pl

Kliknij przycisk "Zakończ", aby zapamiętać wprowadzone dane i zakończyć konfigurację konta.


< Wstecz **Zakończ** Anuluj

W kolejnym kroku należy zmodyfikować domyślne ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP).


Na górze ekranu należy kliknąć w tekstowy klawisz **Narzędzia** i następnie **Konfiguracja kont**.
W konfiguracji kont należy wybrać **Serwer poczty wychodzącej (SMTP)** a następnie edytuj.



W oknie, które się pojawi należy zaznaczyć pole Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła oraz pole TLS lub SSL (obydwa rodzaje połączeń są dozwolone).



Po kliknięciu OK, należy wybrać **Konfiguracja serwera** i zaznaczyć pole **SSL** w **Ustawieniach Zabezpieczeń**.



Po kliknięciu OK, konfigurację można uznać za ostatecznie zakończoną. Można rozpocząć normalne użytkowanie programu klienckiego.